

# ALLwatch Tips

2019年6月号  
オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社

バックナンバーはM2Mセンサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。  
「ALLwatch®」は弊社が提供するモニタリングサービスの総称です。

## 「通報先検索・置換」機能のご紹介

本号では、ALLwatchサービスの「通報先検索・置換」機能をご紹介します。

「通報先検索・置換」機能は、調べたいメールアドレスが、設置グループ配下のどの端末に登録されているかを検索し、指定する端末のメールアドレスを置換先アドレスへ一括で変更することができる機能です。担当者の変更などで、メールアドレスの変更が必要な際などに、ご活用ください。

「通報先検索・置換」の利用方法を以下に記載いたします。

### 【ログイン時画面等】

① 「端末管理」から「通報先検索・置換」をクリックしてください。

通隔監視通報システム  
**ALLwatch®**  
【お問い合わせ】フリーダイヤル：0120-053-606  
Email：support@allwatch.jp

- 全体モニタ
- 全体出力
- 端末管理
  - ・グループ移動
  - ・端末移動
  - ・**通報先検索・置換**
  - ・端末設定マスタ
- エラー情報
- ユーザ情報設定
- アドレス帳

② 検索したいアドレスを入力して、「端末表示ボタン」をクリックすると、検索結果が表示されます。

検索アドレス   説明を表示する  
端末表示

置換アドレス

置換

| 端末ID   | 端末名称            | 置換                       |
|--------|-----------------|--------------------------|
| a001b1 | 漏電監視            | <input type="checkbox"/> |
| a003a7 | LM-100-3G(テスト機) | <input type="checkbox"/> |
| a402d3 | DM-100-3G       | <input type="checkbox"/> |
| c411c1 | SW150PF         | <input type="checkbox"/> |
| d800c2 | テスト機            | <input type="checkbox"/> |

③ 置換したいアドレスを入力し、置換対象にする端末にチェックを入れたら、「置換ボタン」をクリックします。

検索アドレス  端末表示

置換アドレス

検索結果を表示しています

置換

| 端末ID   | 端末名称            | 置換                                  |
|--------|-----------------|-------------------------------------|
| a001b1 | 漏電監視            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| a003a7 | LM-100-3G(テスト機) | <input type="checkbox"/>            |
| a402d3 | DM-100-3G       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c411c1 | SW150PF         | <input type="checkbox"/>            |
| d800c2 | テスト機            | <input checked="" type="checkbox"/> |

④ 確認メッセージが表示されますので、間違いなければ、「置換ボタン」をクリックします。「置換完了しました。」となれば完了です。

以下の端末の通報先設定のメールアドレス  
123456@omron.com  
を  
345678@omron.com  
に置き換えます。よろしいですか？

置換

置換完了しました。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。

0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30~17:30 (12:15~13:00を除く))